CISCO PACKET TRACER

INTRODUÇÃO

- Packet Tracer v5.3 é um simulador de redes desenvolvido pela Cisco Systems®;
- Capaz de simular o funcionamento de uma rede ethernet de par trançado, wireless (802.11) ou de fibra óptica;





INSERINDO DISPOSITIVOS



PRINCIPAIS FERRAMENTAS



DICAS

- Você pode criar várias instâncias do mesmo dispositivo, mantendo pressionada a tecla CTRL ao selecionar o dispositivo para adicionar ao espaço de trabalho.
- Você pode cancelar a criação de vários dispositivos, clicando nele novamente ou outra ferramenta. Além disso, a tecla ESC irá cancelar qualquer ação.
- Vários dispositivos podem ser selecionados ao mesmo tempo usando a ferramenta de selecionar e arrastar em torno dos dispositivos desejados.

CONEXÕES



STATUS DA CONEXÃO



VISUALIZANDO PORTAS



OPÇÕES DOS DISPOSITIVOS

1 🗀 🖶 🗁 🗖 📑 💭 ,	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	i) ?
Logical [Root]	P Options	ound Viewport
Packet Tracer 5.0 28Fa0/0 Router0 Packet TracFa0/1 2250-24 Fa0/2h0 Packet Tracer 5.0 Packet Tracer 5.0	Interface Administrative Hide Font Customize User Experience Logging Animation Enable Logging Sound Image: Complete Comple	
PC0	Select Language	Realtime Destination Type

CRIANDO CLUSTERS (SUBREDES)



CRIANDO CLUSTERS (SUBREDES) (2)



ADICIONANDO UM DISPOSITIVO AO CLUSTER



Configurando o Endereço do Gateway



Configure o endereço IP do PC

🗋 🛏 🖶 🎒	Z 🗊 🗊 🖓 🖊 🔎			i) ?	
Logical	[Root] 🦉 GAD_Student	These Countries of the		x	
	Physical Config	Desktop			
Packet 7	GLOBAL Settings Algorithm Settings	FastEthernet			
	262DXM	Bandwidth 10 Mbps Duplex	100 Mbps		
Clique em Fast	Ethernet	 Full Duplex 	Half Duplex	=	
para configurar endereço IP e a	o máscara	MAC Address IP Configuration DHCP	00E0.B043.9EE8		
de sub-rede.		IP Address	192.168.1.2		
G	PC-PT GAD_Student	Subnet Mask IPv6 Configuration Link Local Address: DHCP Auto Config	255.255.255.0 FE80::2E0:B0FF:FE43:9EE8	-	
	s utomatically Choose Conne	Toggle PDU List Windo			

ADICIONANDO NOTAS



Descrição da Rede



SALVANDO A TOPOLOGIA

File	Edit Options	View	Tools	Extensions	Help	Repo	ort a Bug			
\square	New		Ctrl+N		, e	R _) 🔜 🌅			i) ?
	Open		Ctrl+O					New Cluster	Move Object Set Tiled Background	Viewport
	Open Samples		Ctrl+Sh	nift+T 📥						
	Save		Ctrl+S		🧶 G	AD				×
	Save As		Ctrl+Sh	hift+S	Phy	45				····&
	Save As Pkz		Ctrl+Sh	nift+Z	,	<u> </u>	Ctrl + S			NB
3	Print		Ctrl+P						Clobal Sottings	
_						Se	ttings		Global Settings	
	Recent Files			•		lgorith	m Settings	Display Name	GAD	
	Exit		Alt+F4	. 16		RUI	tatic	Hostname	GAD	•
_							RIP	nootname	57D	
						INTE	RFACE	NVRAM	Erase Save	Q
						FastEth	nernet0/0			
N	letwork	2950 Switz	·24 h0					Startup Confi	ig Load Export	
	.92.100.1.0/24		ar 5					Running Conf	Merge Export	
		•						, and a second sec		
			u 17	0, 100 160 1	<u> </u>		~			
	S	alve	e as	s cor	ntig	ura	içoes			17 <mark>-</mark>
do roteador, clicando										
Pack NU (DANA O										
•	N	VR	AN	I -> S	ave	Э.		startup-conf	ig]?	
Time: 00:44:44 Power Cycle Devices [OK]										
R		. 🗲			GA	\D‡				ation
		15								
		and a second sec	1					Togale PDU List V	Window	

VERIFICAÇÃO EM TEMPO REAL



PING PARA O GATEWAY



EM CASO DE DÚVIDA ...

- Ajuda (F1)
- Tutoriais (F11)
- Recursos Online (Online Resources)

🥐 Cisco Packet Tracer									
File Edit Options View Tools Extensions	Help								
1 👝 🖬 🗁 🗖 🗐 🗒 🔎	? Contents	F1							
	Tutorials	F11							
Logical	About	F12	New Cluster	1910					
T.A.	Online Resourc	es							

TUTORIAL RIP

TOPOLOGIA



ROTEADORES

- Dois cliques em cima do Router0
- Desligar o roteador da tomada
- Escolher a placa WIC-2T (clica e arrasta) para o slot vazio
- Ligar roteador na tomada.
- Repetir processo no router 1



CONFIGURAÇÕES

• PC0:

- IP: 192.168.100.2
- netmask: 255.255.255.0
- gateway: 192.168.100.1
- PC1:
 - IP: 172.16.0.2,
 - netmask: 255.255.0.0
 - gateway: 172.16.0.1



CONFIGURANDO OS ROTEADORES

- No Router0:
- Continue with configuration dialog? [yes/no]: no Router>enable
- Router#configure terminal
- Router(config)#interface FastEthernet0/0
- Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
- Router(config-if)#no shutdown
- Router(config-if)#exit

CONFIGURANDO OS ROTEADORES (2)

• No Router0:

Router(config)#interface Serial0/3/0

Router(config-if)#ip address 200.100.100.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 500000

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURANDO OS ROTEADORES (3)

• Idem no Router1:

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface Serial0/3/0

Router(config-if)#ip address 200.100.100.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

TESTANDO A REDE

Clicar no PC0 e escolher aba "Desktop"
No prompt digitar: ping 172.16.0.2 (PC1)
O comando irá falhar!

CONFIGURANDO RIP

- No Router0:
- Router(config-if)#exit
- Router(config)#router rip
- Router(config-router)#network 200.100.100.0
- Router(config-router)#network 192.168.100.0
- No Router1:
- Router(config-if)#exit
- Router(config)#router rip
- Router(config-router)#network 200.100.100.0
- Router(config-router)#network 172.16.0.0

CONFIGURANDO RIP

Verificando: Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

- R 172.16.0.0/16 [120/1] via 200.100.100.2, 00:00:02, Serial0/3/0
- C 192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
- C 200.100.100.0/24 is directly connected, Serial0/3/0

TUTORIAL OSPF

TOPOLOGIA



TOPOLOGIA (2)

• PC0:

- IP: 192.168.100.18
- netmask: 255.255.255.240 (/28)
- gateway: 192.168.100.17
- PC1:
 - IP: 192.168.100.34
 - netmask: 255.255.224.0
 - gateway: 192.168.100.33
- Interfaces serias:
 - Router0: 200.100.100.65, 255.255.255.192 (/26)
 - Router1: 200.100.100.66, 255.255.255.192

TOPOLOGIA (3)

• PC3:

- IP: 172.16.32.2
- netmask: 255.255.255.240 (/19)
- gateway: 172.16.32.2
- PC4:
 - IP: 172.16.64.2
 - netmask: 255.255.255.240
 - gateway: 172.16.64.1

CONFIGURANDO OS ROTEADORES

#Router0 Router>enable Router#configure terminal Router(config)#interface FastEthernet0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.100.17 255.255.255.240Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)# Router(config-if)#exit Router(config)#interface FastEthernet0/1 Router(config-if)#ip address 192.168.100.33 255.255.255.240Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURANDO OS ROTEADORES (2)

Router0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface Serial0/3/0

Router(config-if)#ip address 200.100.100.65 255.255.255.192

Router(config-if)#clock rate 500000

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

CONFIGURANDO OS ROTEADORES (3)

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no # Router1

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 172.16.32.1 255.255.224.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 172.16.64.1 255.255.224.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

CONFIGURANDO OS ROTEADORES (4)

#Router1

Router(config)#interface Serial0/3/0

Router(config-if)#ip address 200.100.100.66 255.255.255.192

Router(config-if)#clock rate 500000

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURANDO O OSPF

Configurando OSPF no router0
Router(config-if)#exit
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 200.100.100.64
0.0.0.63 area 0
Router(config-router)#network 192.168.100.16
0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 192.168.100.32

0.0.0.15 area 0

COMANDOS (6)

Configurando OSPF no router1 Router(config-if)#exit Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#network 200.100.100.64 0.0.0.63 area 0 Router(config-router)#network 172.16.32.0

0.0.31.255 area 0

Router(config-router)#network 172.16.64.0 0.0.31.255 area 0 COMANDOS (7)

#Teste de conectividade. #No PC0 digite: ping 172.16.32.2

#Configurando conexãoTelnet #Faremos o PC0 ter acesso as configurações no router1

#Digitar no router1: Router(config-router)# exit Router(config)#enable password ifro Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#password ifro

COMANDOS (8)

#Abrir prompt no PC0 e digitar: telnet 200.100.100.66 password: ifro Router>enable password: ifro

#Usar ACL para barrar o acesso ao telnet #Digitar no router1 Router(config-line)#exit Router(config)#access-list 111 deny tcp 192.168.100.16 0.0.0.31 200.100.100.64 0.0.0.63 eq 23 Router(config)#interface Serial0/3/0 Router(config-if)#ip access-group 111 in